

6.2 KOPIRANJE PODATKOV IZ DRUGEGA POLJA

V eno ali več polj 996/997 lahko kopiramo podatke iz katerega koli polja 996/997 v bazi podatkov.

Poiščemo polje, iz katerega želimo kopirati podatke, in izberemo podpolja, ki jih želimo kopirati.

Pogoj

V polju 996/997, v katero bomo kopirali podatke, so podatki o zalogi za enoto, ki ni povezana v komplet.

Postopek

1. V razredu **Polje 996/997** ali med povezavami razreda **Gradivo** poiščemo in izberemo polje 996/997. Izberemo lahko več polj.
2. Izberemo metodo **Objekt / Kopiraj iz drugega polja**.

Odpri se iskalnik **Iskanje – Polje 996/997**, kjer poiščemo polje, iz katerega želimo kopirati podatke. Išče lahko po različnih kriterijih, npr. po COBISS.SI-ID, inventarni številki, datumu inventarizacije, signaturi ali elementih signature, številki za izposojajo ali ID-ju polja.



Nasvet:

Če imamo izvod pri roki, lahko inventarno številko odčitamo s čitalnikom črtne kode.

3. Kliknemo gumb **Izberi**.

Odpri se okno **Kopiranje polja 996/997** s seznamom podpolj, ki jih lahko kopiramo. Zbrišemo oznake podpolj, ki jih ne želimo kopirati. Označimo "Odpri urejevalnike polj 996/997", če želimo pregledati podatke.



Opozorila:

Če želimo kopirati indikator postavitve, vnesemo v seznam oznako ind2. Če želimo kopirati nabavne podatke, vnesemo oznako N. Če želimo kopirati oznako primerka, vnesemo oznako c. Če želimo kopirati posamezni element signature, vnesemo oznako elementa v obliki dl,di,da,dn...

Če je pri enoti, kamor želimo kopirati element signature dl ali di, podlokacija (d\l) ali interna oznaka(d\i) že določena, se podatek ne bo prekril.

Datum inventarizacije se določi pri "kopiranju" inventarne številke. Če želimo kopirati datum inventarizacije, vnesemo oznako o.

4. Kliknemo gumb **V redu**.

Podatki se prenesejo v polje 996/997.



Opozorili:

Če je enota, v katero želimo kopirati podatke cele signature (d), podlokacije (d\l), tekoče številke (d\n), oznake dela (d\x), številke izposoje (9), statusa (q) ali številčenja (m), evidentirana za izposojeno, se podatki ne prenesejo. Če smo označili več polj 996/997, v katero želimo kopirati podatke, in je vsaj ena enota izposojena, bo kopiranje podatkov o zalogi prekinjeno pri prvem izposojenem gradivu.



Opozorilo:

Pri kopiranju inventarne številke, številke za izposojeno in tekoče številke se dejansko prevzamejo oznake števec, na osnovi katerih se določijo nove številke.

Če je nastavljena programska izbira števca za tekoče ali inventarne številke, se pri vsakem polju, glede na pogoje, na novo poišče in izbere števec, po katerem se nato številka določi (gl. pogl. 13.2.1).