

996/997 f – ИНВЕНТАРЕН НОМЕР

Въвеждането на тези данни е задължително, ако библиотеката иска да подготви и използва инвентарни книги, списъци на отчисления и да автоматизира функцията заемане. Даните могат да се въвеждат ръчно или да се дефинират автоматично. Препоръчаната дължина на подполето е 9 символа. Максималната дължина е 11 символа. При въвеждане и промяна софтуерът винаги проверява уникалността на изписания номер. Съществуват няколко начина за изписване на инвентарните номера.

Най-често използваните начини са:

- Първият начин се използва при въвеждане на поредни номера (независимо от вида на материала, годината, набавянето) във фиксиран формат. Този начин е най-подходящ за нуждите на автоматизацията (с използване на бар код).
- Вторият начин се използва при въвеждане на номера в структура (виж пример 1):

БРОЙ НА ЦИФРИ	СТРУКТУРА
1	<i>номер на инвентарната книга (вид на документа, означение за местоположение/структурно подразделение, и т.н.)</i>
8	<i>пореден номер в инвентарната книга</i>

- Третият начин се използва при въвеждане на номера в структура (виж пример 2)

БРОЙ НА ЦИФРИ	СТРУКТУРА
1	<i>номер на инвентарната книга (вид на документа, означение за местоположение/структурно подразделение, и т.н.)</i>
4	<i>година на инвентарирането</i>
6	<i>пореден номер в инвентарната книга</i>

При продължаващите издания за всеки различен инвентарен номер се добавя по едно поле 997. В особени случаи (напр. ретроспективна обработка на продължаващи издания) съществува и възможност за въвеждане на променлива част на инвентарния номер. В такъв случай подполето е съставено от фиксирана част (инвентарен номер) и променливата част (допълнение-суфикс) (виж пример 3).

Определянето на инвентарния номер обикновено е автоматизирано. При въвеждането вместо номер се изписва символът “*” или първата цифра и символът “*” и се натиска клавиша RETURN. Броячът увеличава автоматично номера с единица. *Внимание:* всеки премахнат инвентарен номер остава неупотребен и не може да се използва отново автоматично, а само ръчно.

В модула *COBISS/Изходи*, под опцията инвентарна книга, неизползваните инвентарни номера може да се включат в поредицата на инвентарните номера, която може да се ограничава до въвеждане на първия и последния инвентарен номер.

При особени случаи, напр., когато институцията поддържа повече от десет отделни инвентарни книги, първите две цифри на инвентарния номер могат да означават номера на инвентарната книга.

Елементи и дължина

Подполето няма елементи.

ПРИМЕРИ

1.

f100012567

(Цифрата 1 на първо място в подполе 996f може да означава напр. инвентарна книга за монографии или инвентарна книга на самостоятелно местоположение / структурно подразделение 1; поредният номер на физическата единица в инвентарната книга е 12567.)

2.

f21989000123

(Цифрата 2 на първо място в подполе 997f може да означава напр. инвентарна книга за продължаващи издания; следващите 4 цифри означават годината на инвентаризация 1989, следва поредният номер на физическата единица в инвентарната книга, който е 123.)

3.

996 □1 **d/Sf1\п7862 f200000625**

996 □1 **d/Sf1\п7862\da f200000625.1**

996 □1 **d/Sf1\п7862\дb f200000625.2**

(Използване на променливата част на инвентарния номер при ретроспективно описване на публикации, когато няколко от тях имат един и същ инвентарен номер (редки и ценни издания))