

6.1 KOPIRANJE PODATKOV V DRUGA POLJA

Podatke iz polja 996/997 lahko v istem bibliografskem zapisu kopiramo v druga polja 996/997.

Izberemo polja, v katera želimo kopirati podatke, in nato podpolja, ki jih želimo kopirati. Še pred shranjevanjem lahko pregledamo in po potrebi dopolnimo polja, v katera smo kopirali podatke.

Pogoj

V polju 996/997, iz katerega bomo kopirali podatke, so podatki o zalogi za enoto, ki ni povezana v komplet.

Postopek

1. V razredu **Polje 996/997** ali med povezavami razreda **Gradivo** poiščemo in izberemo polje 996/997.

2. Izberemo metodo **Objekt / Uredi**.

Odpri se urejevalnik **Polje 996/997**.

3. Kliknemo gumb **Kopiraj**.

Odpri se okno **Seznam polj 996/997**, kjer so prikazana preostala polja 996/997 v bibliografskem zapisu (pri monografskih publikacijah niso vključena polja s statusom *naročeno* in polja za enoto kompleta). Označimo polja, v katera želimo kopirati podatke.

4. Kliknemo gumb **Izberi**.

Odpri se okno **Kopiranje polja 996/997** s seznamom podpolj, ki jih lahko kopiramo. Zbrišemo oznake podpolj, ki jih ne želimo kopirati. Označimo "Odpri urejevalnike polj 996/997", če želimo pregledati polja s kopiranimi podatki.



Opozorila:

Če želimo kopirati indikator postavitve, vnesemo v seznam oznako ind2. Če želimo kopirati nabavne podatke, vnesemo oznako N. Če želimo kopirati oznako primerka, vnesemo oznako c. Če želimo kopirati posamezni element signature, vnesemo oznako elementa v obliki dl,di,da,dn...

Če je pri enoti, kamor želimo kopirati element signature dl ali di, podlokacija (d\l) ali interna oznaka(d\i) že določena, se podatek ne bo prekril.

Datum inventarizacije se določi pri "kopiranju" inventarne številke. Če želimo kopirati datum inventarizacije, vnesemo oznako o.

5. Kliknemo gumb **V redu**.

Podatki se prenesejo v vsa izbrana polja.



Opozorilo:

Če je enota, v katero želimo kopirati podatke cele signature (d), podlokacije (d\l), tekoče številke (d\n), oznake dela (d\x), številke izposoje (9), statusa (q) ali številčenja (m), evidentirana za izposajo, se podatki ne prenesejo. Če smo označili več polj 996/997, v katero želimo kopirati podatke, in je vsaj ena enota izposojena, bo kopiranje podatkov o zalogi prekinjeno pri prvem izposojenem gradivu.

6. V urejevalniku **Polje 996/997** kliknemo gumb **V redu**.



Opozorili:

Pri kopiranju inventarne številke, številke za izposajo in tekoče številke se dejansko prevzamejo oznake števec, na osnovi katerih se določijo nove številke.

Če je nastavljena programska izbira števca za tekoče ali inventarne številke, se pri vsakem polju, glede na pogoje, na novo poišče in izbere števec, po katerem se številka določi (gl. pogl. 13.2.1).