


1.2 NASTAVITVE TERMINALOV IN UPORABA TIPKOVNICE

Programska oprema COBISS2/Izposoja je prirejena za kompatibilne računalnike VAX/VMS. Terminal je lahko tipa VT200, VT300 oziroma VT400 ali osebni računalnik z ustrezno emulacijo, ki mora podpirati vse funkcije enega izmed navedenih terminalov (parametri za terminale VT220, VT320 in VT420 ter način nastavitve parametrov je podan v *Dodatku D* priručnika *COBISS2/Katalogizacija*). Možna je tudi priključitev preko terminala tipa VT100, vendar se bodo pravilno izpisali le tisti diakritični znaki, ki jih terminal podpira.



Slika 1.2 - 1: Slika tipkovnice

Tipkovnica je razdeljena na **glavni** (alfanumerični) in **pomožni** (numerični) del. Za izvedbo ukazov običajno uporabljamo pomožni del tipkovnice, ki sestoji iz:

- štirih funkcijskih tipk: **PF1**, **PF2**, **PF3** in **PF4**
- tipk s številkami od 0 do 9, ki so v priručniku označene s **KP0** do **KP9** (KP je oznaka za keypad - pomožna tipkovnica)
- tipk s posebnimi znaki: tipka s piko **KP.**, tipka z vejico **KP,**, tipka z minusom **KP-** in tipka **Enter**.

Tipke na pomožnem delu tipkovnice imajo običajno tri pomeni: tipka sama ter v kombinaciji s funkcijskima tipkama **PF1** in **PF4**. Ker tipke na pomožnem delu tipkovnice nadomeščajo ukaze, jih imenujemo **ukazne tipke**. Tipka **Enter** ima običajno enako funkcijo kot tipka **Return**. Uporabljamo jo za potrjevanje ukazov in izbire. Pomen ukaznih tipk je opisan v *Dodatku B*.

Nad glavnim in pomožnim delom tipkovnice se nahajajo **funkcijske tipke** (**F1** do **F20**, tipka **Help** in tipka **Do**). Najbolj pomembna med njimi je tipka **F11**, ki je

pogosto označena tudi kot tipka **Esc**. Tipko **Esc** uporabljamo za vračanje na predhodno stanje in za izhod iz programa. Na terminalih tipa VT100 in osebnih računalnikih je potrebno tipko **Esc** pritisniti dvakrat.

Med glavnim in pomožnim delom tipkovnice se nahajajo še **dodatne pomožne tipke**. Najbolj pogosto uporabljamo tipke **←**, **→**, **↑**, **↓** in tipki **Prev Screen**, **Next Screen**. Ker se s pritiskom na navedene tipke pomikamo levo, desno, navzgor in navzdol ter na naslednjo in prejšnjo stran, jih imenujemo **tipke za pomik**.

Pri delu s programsko opremo COBISS2/Izposoja lahko uporabljamo tudi **kontrolne tipke**. Uporabljamo jih tako, da držimo tipko **Ctrl** in istočasno pritisnemo eno izmed tipk na glavnem delu tipkovnice. Veljavne kombinacije tipk so podane v naslednji tabeli.

Funkcije tipk na glavnem, funkcijskem in dodatnem pomožnem delu tipkovnice:

Return	: potrditev izbrane akcije ali vnosa
Esc (F11) ali Ctrl Z	: prekinitvev izvajanja določenega postopka in vrnitev na predhodno stanje, prekinitvev izpisa na zaslon
Delete	: briše levo črko pred kazalcem
Backspace (F12)	: kazalec skoči na začetek predhodne besede
Linefeed (F13)	: briše predhodno besedo
Print Screen (F2)	: izpiše zaslonsko sliko na tiskalnik
Next Screen ali KP5	: pomik za eno stran naprej
Prev Screen ali KP8	: pomik za eno stran nazaj
←	: pomik za en znak v levo
→	: pomik za en znak v desno
↑	: pomik za eno vrstico nazaj
↓	: pomik za eno vrstico naprej
Do ali PF4 KP7	: prehod v ukazno vrstico
Ctrl	: uporabljamo jo tako, da držimo tipko Ctrl in istočasno pritisnemo eno izmed naslednjih tipk:
B	: kazalec skoči na začetek vrstice
D	: briše celotno besedilo v tekoči vrstici
E	: kazalec skoči na konec vrstice
F	: kazalec skoči na začetek naslednje besede
H	: kazalec skoči na začetek predhodne besede
J	: briše predhodno besedo
U	: briše besedilo od kazalca do začetka vrstice
W	: obnovi zaslonsko sliko