

3.9 NASTAVITVE

Z ukazom spreminjamo vrednosti parametrov, od katerih je odvisno delovanje programa. Po potrditvi ukaza se odpre nova zaslonska slika s parametri in njihovimi vrednostmi.

```

COBISS2/Izpisi DD.MM.LLLL

Keypad: application          Prefix: LA,TI,AU,PY,DT
Interpret: COBISS           Format: BIB,SHOR,COPY,FULL,L51
Keyboard: QWERTY            Expand code: yes
Start level: 7              Hold format: semicolon
Exit level: 1 low          Bold subfield: yes
Language: eng               Key help: no
> Printer: 07 HP (COBISS Fonts) Non-stop help: no
Queue: 00 (none,Form=none) Bold attr.: Enabled
Condensed: no              Fast exit: no
List divide: word          Hold level: 2 (1+YE)
Def. card format: 00       Def. type: M
Key repeat: yes           Script: Cyr OFF Greek OFF OldCyr OFF
Cir search limit: none    Broadcast: PHONE MAIL JOB
Cir print debt: local     Line mode: no
Cir print eti: local      Add FF to printout: no
Automatic display: no

```

Slika 3.9 - 1: Nastavitve

Po parametrih se pomikamo s tipkami \uparrow , \downarrow , \leftarrow in \rightarrow . Vrednosti parametrov spreminjamo na sledeč način: s tipko $\boxed{KP0}$ ali \boxed{Space} se pomikamo po vrednostih naprej, s tipko \boxed{KP} pa nazaj. Pri numeričnih vrednostih lahko vrednost (številko) kar vtipkamo.

Izhod iz nastavitve omogoča tipka \boxed{Return} .

V nadaljevanju so naštet le parametri, ki veljajo za segment COBISS/Izpisi. Ostali parametri so opisani v priročniku *COBISS/Katalogizacija* (ukaz *SET UP*).

Interpret

- American
Oglate oklepaje, zaklepaje, podpičje, dvopičje itd. dobimo brez tipke \boxed{Tab} . Šumnike dobimo tako, da pritisnemo tipko \boxed{Tab} , črko "v" in osnovno črko.
- COBISS
Šumnike dobimo s pritiskom na določene tipke (črko "š" dobimo s tipko za oglati oklepaj, "č" s tipko za podpičje itd.). Oglate oklepaje,

podpiče itd. dobimo tako, da najprej dvakrat pritisnemo tipko **Tab** in nato tipko za posamezni znak.

Printer

Za nastavitve tiskalnikov gl. priročnik COBISS/Izpisi, *Dodatek C*.

- DL900, DL1100, DL4600 (eprom IZUM)
- DL5600 (eprom IZUM)
- DL2600 (eprom IZUM)
- DX2200 (eprom IZUM)
- DX2200 (download) (queue)
- DLxxxx (download) (queue)
- HP (COBISS Fonts)
- FUJITSU or EPSON 1
- FUJITSU or EPSON 2
- Unknown
- EPSON thermal line printer
- SLO Unknown
- FARGO (labels)
- DL1000, DL1150 (eprom COBISS)
- DL700, DL3800 (eprom COBISS)
- HP (PCL Fonts)
- Ther. line printer (CP 1250)
- Ther. line printer (CP 852)
- HP (COBISS Fonts) dupl. prt
- FUJITSU DL 3750 PLUS
- DATAMAX tiskalniki

Vrsta tiskalnika se shrani glede na segment, v katerem smo trenutno prijavljeni, zato je možna nastavitve različnih tiskalnikov v segmentih COBISS2/Katalogizacija, COBISS2/Izposoja in COBISS2/Izpisi.

Queue

Številka systemskega tiskalnika.

Broadcast

Na zaslonu se lahko izpisujejo obvestila o prejetih sporočilih po telefonu (PHONE) in elektronski pošti (MAIL) ter obvestila o opravljenih postopkih (JOB).

- PHONE MAIL JOB
- NOPHONE MAIL JOB
- PHONE NOMAIL JOB
- NOPHONE NOMAIL JOB
- PHONE MAIL NOJOB
- NOPHONE MAIL NOJOB
- PHONE NOMAIL NOJOB
- NOPHONE NOMAIL NOJOB

Add FF to printout

- no: na koncu izpisne liste se ne doda sekvenca Form feed (FF)
- yes: na koncu izpisne liste se doda sekvenca Form feed (FF)

Script

Za pripravo, tiskanje in prenos izpisov v nelatiničnih pisavah je treba nastaviti posamezno pisavo na ON:

- Cyr: cirilična pisava
- Greek: grška pisava
- OldCyr: starocilirična

Za pravilno tiskanje in prenos izpisov se morajo nastavitve pisav ujemati z nastavitvami pri kreiranju teh izpisov.