

## 6.2 КОПИРАНЕ НА ДАННИ ОТ ДРУГО ПОЛЕ

В рамките на базата данни, от което и да е поле 996/997 може да се копират данни в едно или повече полета 996/997.

Намерете полето, от което желаете да копирате данни. Изберете подполетата, в които желаете да копирате.

### Процедура

1. В категорията **Поле 996/997** или във взаимовръзките в категорията **Материал**, намерете и изберете поле 996/997. Може да изберете няколко полета.
2. Изберете метода **Обект / Копирай от друго поле**.

Отваря се търсачът **Намери – Поле 996/997**. Използвайте го, за да намерите полето, от което желаете да копирате данните. Може да търсите по различни критерии, напр. COBISS.BG-ID, инвентарен номер, дата на инвентариране, сигнатура или елементи на сигнатурата, номер за заемане или ID на поле.



#### Полезен съвет:

Ако работите с екземпляр от материала, използвайте четеща на баркодове, за да намерите полето през инвентарния номер.

3. Кликнете върху бутона **Избери**.

Отваря се прозорецът **Копиране на поле 996/997**, съдържащ списък на подполетата, които могат да бъдат копирани. Изтрийте кодовете на онези подполета, които не желаете да копирате. Ако желаете да проверите или актуализирате копираните данни преди съхраняването им, маркирайте в полето за отметка опцията „Отвори редактори за полетата 996/997“.



#### Забележка:

*Ако желаете да копирате индикатора на подръчния фонд, добавете към списъка кода ind2. Ако желаете да копирате данните за набавянето, въведете кода N. Ако желаете да копирате идентификатора за екземпляра, въведете код с. Ако желаете да копирате отделен елемент от сигнатурата, въведете кода на елемента в следната форма: dl, di, da, dn и т.н.*

*Когато копирате инвентарен номер датата на инвентариране вече е определена. Ако желаете да копирате датата на инвентариране, въведете код o.*

4. Кликнете върху бутона **ОК**.

Данните се прехвърлят в поле 996/997.



Забележка:

*Когато копирате инвентарния номер, номера за заемане и поредния номер, имената на броячите, които са основата за определяне на новите номера, ще бъдат копирани.*

*Ако е включен автоматичен избор на брояч за поредни номера или за инвентарни номера, в зависимост от условията, за всяко поле поотделно ще бъде търсен и избран брояч. След това, номерата ще се определят от брояча (виж глава 13.2).*