

515 TEKUĆI NASLOV

Polje sadrži naslov koji se pojavljuje na stranama jedinice u zagлавju ili donjem delu stranice i koji se razlikuje od stvarnog naslova u polju 200.

Potpola & ponovljivost

POLJE/POTPOLJE			PONOVLJIVOST
515		Tekući naslov	r
a		<i>Tekući naslov</i>	nr

Indikatori

INDIKATOR	VREDNOST	ZNAČENJE
1		Značaj naslova
	0	<i>Naslov nije značajan</i>
	1	<i>Naslov je značajan</i>
2		<i>Nije definisan</i>

Vrednost prvog indikatora određuje izradu sporednih kataloških listića u sistemima u kojima izrađuju kataloške listiće. Ako indikator ima vrednost "1", izrađuje se sporedni kataloški listić za tekući naslov.

OPIS POTPOLJA

515a Tekući naslov

Naslov na stranama jedinice uzeti iz zagлавja ili donjeg dela stranice.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje koristimo kada se tekući naslov razlikuje od stvarnog naslova.

SRODNA POLJA

300 OPŠTA NAPOMENA

Polje koristimo i za unos tekućeg naslova. Prilikom unosa koristimo odgovarajuću uvodnu frazu.

PRIMERI

1.

515	0□	a CAD/CAM <i>(Stvarni naslov je Computer aided design and computer aided manufacture.)</i>
-----	----	--

2. *

200	1□	a Sladek je sad dela eČebelarsko društvo Zagorje e1919-2019 f[besedilo Roman Rozina gfotoafije Arhiv Čebelarskega društva Zagorje, člani Čebelarskega društva Zagorje, Mestni muzej Litija]
300	□□	a Tekoči nasl.: 100 let Čebelarskega društva Zagorje
515	0□	a 100 let Čebelarskega društva Zagorje <i>(Odgovarajuću napomenu o naslovu upisujemo i u polje 300.)</i>

3. *

200	1□	a Journal of energy technology
300	□□	a Tekoči nasl.: JET
515	0□	a JET