

CHECK/RECORD

Kratika

CR

Z ukazom preverimo kakovost izbranega zapisa ali zapisov. Ukaz je primerno uporabiti predvsem pri starih zapisih in zapisih, prenesenih iz drugih sistemov.

Ukaz lahko uporabimo po iskanju v lokalni ali vzajemni bazi podatkov. V vrstico za vnos ukazov po iskanju vnesemo ukaz in številko zadetka ali območje zapisov.

Ukaz

CHECK/RECORD <št. zadetka>

CHECK/RECORD <območje>

Po potrditvi ukaza se na zaslonu izpišejo napake v zapisu oziroma zapisih. Izpišejo se lahko štiri vrste napak:

- **Napake v lastnostih polj/podpolj**
Preverja se prisotnost, ponovljivost, obveznost polj/podpolj, pravilnost kodiranih podpolj itd.
- **Vsebinske napake**
Izpišejo se sporočila, ki se tudi sicer izpisujejo pri shranjevanju zapisov in so navedena v *Dodatku G*.
- **Napake v podatkih o zalogi**
Preverjajo se napake, ki so nastale pri vnosu podatkov o stanju zaloge. Izpišejo se sporočila, ki se tudi sicer izpisujejo pri shranjevanju zapisov (npr. Podvojena inventarna številka).
- **Napake glede na masko vnosa**
Preverjajo se napake glede na izbrano masko vnosa ter vsebino podpolj 001c in 001d.

BN=86-81017-01-2

AU=

LA=

PY=

ID=

1. zadetek - Vsebinske napake:

Polje 200 ima indikator 1, čeprav obstaja značnica glavnega vpisa
Napačen 1. indikator (polje 710)
V vgrajenem polju 200 je napačen 2. indikator
V vgrajenem polju 210 je napačen 1. indikator
V vgrajenem polju 210 je napačen 2. indikator
V vgrajenem polju 215 je napačen 1. indikator

1/2

Search mode Ind: Lang:slv M Byt:00825 Level:7/1 Add App IZUM

CHECK/RECORD - 1: Izpis po potrditvi ukaza