

## EDIT LIST

S pomočjo ukaza *EDIT LIST* lahko izpisani listek popravimo, če smo že izpisali listke z enim izmed ukazov *LIST/E*, *PRINT/E* ali *SYSPRINT/E*. V urejevalniku besedila (editor) so definirane tudi nekatere tipke na pomožnem delu tipkovnice, ki olajšajo delo.

### Urejevalnik besedila

Po zaslonu se pomikamo s tipkami za pomik  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ ,  $\leftarrow$  in  $\rightarrow$ . S tipko  $\boxed{\text{KP5}}$  ali  $\boxed{\text{Next Screen}}$  se pomaknemo na naslednji listek, s tipko  $\boxed{\text{KP8}}$  ali  $\boxed{\text{Prev Screen}}$  na prejšnjega. Če pritisnemo tipki  $\boxed{\text{PF1}}$   $\boxed{\text{KP3}}$  ali tipko  $\boxed{\text{Find}}$ , vpišemo številko listka ter potrdimo s tipko  $\boxed{\text{Return}}$ , nas program postavi na željeni listek.

S tipko  $\boxed{\text{KP-}}$  brišemo tekočo vrstico. Brisano vrstico vrnemo s tipkama  $\boxed{\text{PF1}}$   $\boxed{\text{KP-}}$ . Vrsta, v katero vrstico vračamo, mora biti prazna, sicer nas računalnik opozori z zvončkom. V tem primeru si pomagamo s tipkama  $\boxed{\text{PF1}}$   $\boxed{\text{KP0}}$ , ki odpreta prazno vrstico. Če zadnja vrstica v listku ni prazna, ne moremo odpreti prazne vrstice (pomagamo si tako, da nekje na listku zberemo eno vrstico).

Izhod iz urejevalnika besedila omogočata tipki  $\boxed{\text{PF1}}$   $\boxed{\text{KP7}}$  ali tipki  $\boxed{\text{PF4}}$   $\boxed{\text{KP7}}$ . Če uporabimo tipki  $\boxed{\text{PF4}}$   $\boxed{\text{KP7}}$ , moramo napisati seznam listkov, ki jih želimo izpisati (npr.: 2,5,7,110,120), in nato potrdimo s tipko  $\boxed{\text{Return}}$ . Če uporabimo tipki  $\boxed{\text{PF1}}$   $\boxed{\text{KP7}}$ , se bodo izpisali vsi listki.

The screenshot shows a terminal window with a dashed border. The text inside is as follows:

```
-----+
TAUČAR, Ivan
  Vita vitae meae. - [S.l. : s.n., 1885]
18320128
                                     399000570
-----+
List Number : 1
```

### EDIT LIST - 1: Popravljanje listka v urejevalniku besedila