

RESTORE HOLDINGS

Kratice

RTH

Z ukazoma *STORE HOLDINGS* in *RESTORE HOLDINGS* lahko polja s podatki o stanju zaloge 996/997/998 prenesemo iz enega zapisa v drug zapis.

Z ukazom *RESTORE HOLDINGS* vnesemo predhodno shranjena polja 996/997/998 v zapis, ki ga trenutno ažuriramo. V direktoriju tega zapisa vpišemo v ukazno vrstico

Ukaz

RESTORE HOLDINGS

Tako vnesemo v zapis polja 996/997/998, ki smo jih predhodno shranili v vmesni pomnilnik. Po končanem ažuriranju shranimo zapis z ukazom *SAVE* ali z ukaznima tipkama **[PF1]** **[KP7]**.

```

id=5335552
AU=
PY=
LA=
PP=
-----
001abcd 010a 100bchde 101ac 102a 105abcef 200afdeg
205a 210acdeg 215acd 225av 300a 320a 600abfkn 601abxu
602axu 606axyzu 610zaaaaaa 610zaaaaaa 675ascvb 675ac
686aa2 7003ab4 70134 70234 710adfe 992bx 996dfopvqtuy12347

Ukaz: restore holdings

Local 1 hit(s) --> 1
Directory Ind: Lang:slv M Byt:00844 Level:7/1 Add App IZUM

```

RESTORE HOLDINGS - 1: Prenos polj 996/997/998 iz vmesnega pomnilnika v zapis

Če želimo z ukazom *RESTORE HOLDINGS* vnesti podatke o stanju zaloge povsem na novo, moramo pred uporabo ukaza zbrisati vsa (prazna in polna) polja 996/997/998 v zapisu (postavimo se na ustrezno polje in pritisnemo tipko **[KP-]**). Če tega ne storimo, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Polja s podatki o stanju zaloge so že v zapisu! Želite dodati

nova (D/N)? Če želimo polja le dodati, odgovorimo na vprašanje pritrdilno in nova polja se bodo dodala k že obstoječim v zapisu.



Opozorilo:

Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne morejo več uporabljati.