

STORE HOLDINGS

Kratice

STH

Z ukazoma *STORE HOLDINGS* in *RESTORE HOLDINGS* lahko polja s podatki o stanju zaloge 996/997/998 prenesemo iz enega zapisa v drug zapis.

Z ukazom *STORE HOLDINGS* shranimo polja s podatki o stanju zaloge v vmesni pomnilnik. V direktoriju zapisa, katerega polja 996/997/998 želimo shraniti, vpišemo v ukazno vrstico

Ukaz

STORE HOLDINGS

Tako shranimo polja 996/997/998 v vmesni pomnilnik.

```
id=12821
AU=
PY=
LA=
PP=
-----
001abcd 010a 100chde 101ac 102a 105abcef 200afdeg 205a
210acdeg 215acd 225av 300a 320a 330a 600abfxw 601abxw
602axw 606axyzw 610aaz 675casb 675av 7003ab4 70134 70234 710adfe
992bx 996dfpoqtuvy12347

Ukaz: store holdings

Local 1 hit(s) --> 1
Directory Ind: Lang:slv M Byt:00672 Level:7/1 Add App IZUM
```

STORE HOLDINGS - 1: Shranitev polj 996/997/998 v vmesni pomnilnik

Ukaz uporabimo, če npr. želimo zbrisati duplikat, polja s podatki o stanju zaloge pa prenesti v originalni zapis. Pred brisanjem duplikata z ukazom *STORE HOLDINGS* shranimo polja s podatki o stanju zaloge v vmesni pomnilnik, nato pa jih z ukazom *RESTORE HOLDINGS* vnesemo v originalni zapis.

**Opozorilo:**

Za ukazom STORE HOLDINGS mora vedno slediti ukaz RESTORE HOLDINGS. Če pomotoma dvakrat zaporedoma uporabimo ukaz STORE HOLDINGS (v dveh različnih zapisih), lahko izgubimo podatke o stanju zaloge. Zato se v takšnem primeru izpiše sporočilo Podatkov o stanju zaloge še niste prenesli (RTH). Ali jih želite prekriti?. Če odgovorimo pritrdilno, se ukaz izvede, sicer ne.

**Opozorilo:**

Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne morejo več uporabljati.