

## HEAD

*Del programa* osnovni nivo

Z ukazom *HEAD* lahko definiramo tekst, ki se izpiše kot glava seznama (če z ukazom *DISPLAY* izpišemo podatke o izbranih članih na zaslon) ali v zaglavju izpisne liste (če z ukazom *PRT* ali *SYSVRT* izpišemo podatke o izbranih članih na lokalni ali sistemski tiskalnik).

V ukazno vrstico napišemo

*Ukazna vrstica*

Ukaz: *HEAD* <"besedilo glave">



Primer:

Ukaz: *HEAD* "SEZNAM ČLANOV – PREDŠOLSKI OTROCI"

COBISS2/Izposoja (Odd.01)	Izbira člana	DD.MM.LLLL
SEZNAM ČLANOV – PREDŠOLSKI OTROCI		1/1—
1. 010003 Vrečko Jožica	Gozdna 55, 2211 Pesnica pri Mariboru	
2. 010033 Meglič Mojca	Heroja Tomšiča 55, 2000 Maribor	
3. 0100281 Koren Slavica	Korenova ulica 34, 2000 Maribor	
4. 0100400 Matej Kosmač	Slovenska pot 34, 1234 Mengeš	
5. 0200003 Jamnik Slavko	Potrčeva 8, 2000 Maribor	
6. 0200009 Karnik Miha	c. Proletarskih brigad 8, 2000 Maribor	
7. 0200108 Neva Jakopin	Pohorska ulica 34, 2000 Maribor	
Izbira:		TSTCIR::ZDENKA

### HEAD - 1: Izpis seznama članov z definiranim naslovom

Za preklic izpisovanja glave zadošča samo ukaz *HEAD*.

**Opozorilo:**

*Besedilo glave mora biti navedeno v dvojnih narekovajih, če želimo izpisanega natančno v taki obliki, kot smo ga vpisali (npr. večji presledki med besedami). Če besedila ne navedemo v narekovajih, se bo izpisalo z enojnim presledkom med besedami. Med narekovaji lahko vpišemo največ 66 znakov.*