

PRT

Del programa

osnovni nivo

Z ukazom *PRT* lahko izpišemo na lokalni tiskalnik, priključen na terminal, podatke o članih, ki smo jih izbrali z zadnjim ukazom *SELECT*. Podatek o številu izbranih članov je izpisan v desnem delu ločilne črte (št. zadetkov).

V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz :	<i>PRT</i>
ali	<i>PRT</i> <območje>
ali	<i>PRT</i> <območje>, <ime formata>

Če vpišemo samo ukaz *PRT*, se v privzetem oz. trenutno izbranem formatu izpišejo podatki samo za prvega člana iz nabora izbranih zapisov o članih (št. zadetkov). Če ukaz dopolnimo še z območjem, ki sestoji iz posameznih števil, zadetkov in/ali intervalov, ločenih z vejico, pa lahko izpišemo podatke o izbranih članih ali celoten seznam članov, ki smo jih poiskali z zadnjim ukazom *SELECT*. Sintaksa vnosa izpisne zahteve je enaka kot pri ukazu *DISPLAY* (gl. ukaz *DISPLAY*).



Primeri:

Ukaz :	<i>PRT 1-10</i>
Ukaz :	<i>PRT 1-4,6,8-12</i>

Če s podanim območjem nismo preseglili nabora izbranih članov (št. zadetkov), začne tiskalnik po potrditvi ukaza tiskati izbrane zapise. Podatki o članih se izpišejo v privzetem ali trenutno izbranem formatu. Če želimo drugačen izpis podatkov, navedemo za ukazom *PRT* (in območjem) še ime formata. Izbran izpisni format mora biti vnaprej definiran (gl. ukaz *FORMAT*), sicer se ukaz *PRT* ne bo izvedel.



Primeri:

Ukaz :	<i>PRT 1-45,CATEG</i>
Ukaz :	<i>PRT 1-4,6,8-12,F02</i>

Če smo ukaz pravilno vpisali v ukazno vrstico, se v vrstici sporočil takoj po potrditvi izpiše sporočilo *Izpis na lokalni tiskalnik*.

Ker ostane tudi po izvedbi ukaza nabor izbranih zapisov o članih nespremenjen do naslednjega iskanja (z ukazom *SELECT*), lahko ponovno izpišemo podatke o teh članih.