

6.1 OPIS PARAMETROV

Po izbiri izpisa se izpiše meni, kjer določimo vrednosti parametrov, od katerih je odvisna vsebina in oblika izpisa.

COBISS2/Izpisi DD.MM.LLLL

- kataložni listki
- bibliografije
- > inventarne knjige
 - > priprava izpisov
 - > INV003 - inventarna knjiga
 - INV901 - neuporabljene inventarn

- inventura
- drugo
- delo z datotekami
- izhod

inventarna št. od: 0001100
 inventarna št. do: 0001300
 letnica: 2006
 začetna stran: 1
 naslov: Vse gradivo
 strnjen tisk (D/N): D
 format izpisa (C/H/A/E): C
 čas aktiviranja: _____

Slika 6.1 - 1: Parametri za INV003

Inventarna številka od

Določimo začetno inventarno številko iz niza inventarnih števil, ki jih želimo vključiti v izpis. Vpišemo jo z vodečimi ničlami. Enota s to inventarno številko se bo izpisala prva. Vnos vrednosti parametra je obvezen.



Primer:

inventarna št. od: 0041763

Inventarna številka do

Določimo končno inventarno številko iz niza inventarnih števil, ki jih želimo vključiti v izpis. Vpišemo jo z vodečimi ničlami. Enota s to inventarno številko se bo izpisala zadnja. Vnos vrednosti parametra je obvezen.



Primer:

inventarna št. do: 0041771

Letnica

Vpišemo leto, za katero izpisujemo inventarno knjigo. Izpiše se v glavi inventarne knjige (Inventarna knjiga za leto <letnica>).



Primer:

letnica: 1996

Začetna stran

Določimo, s katero številko naj bo paginirana prva izpisana stran. Privzeta vrednost je 1. Vnos vrednosti parametra je obvezen.



Primer:

začetna stran: 15

Naslov

Določimo naslov inventarne knjige, ki se izpiše v glavi izpisa. Privzeta vrednost je vse gradivo.



Primer:

naslov: serijske publikacije

Strnjen tisk (D/N)

Določimo, ali želimo izpis v strnjenem tisku in v formatu A4 (D) ali izpis v navadnem tisku in v formatu A3 (N). Privzeta vrednost je D. Vnos vrednosti parametra je obvezen.

Format izpisa (C/H/A/E)

Izberemo format izpisa. Privzeta vrednost je C.

"C" – format COBISS

"H" – format HTML

"A" – format ASCII

"E" – format TXT ("Tab" ločeno)