

7.1 ETI00X - IZPIS PO OBMOČJU INVENTARNIH ŠTEVILK

V to skupino sodijo nalepke za inventarizirano gradivo, ki ima inventarne številke v okviru meja, določenih s parametri.

IZBIRA IZPISA

Glede na postavitev gradiva izberemo ustrezno vrsto nalepk.

The screenshot shows a terminal-style interface for the COBISS/Izpisi system. At the top, it displays 'COBISS/Izpisi' on the left and 'DD.MM.LLLL' on the right. The main menu is a list of options: 'kataložni listki', 'bibliografije', 'inventarne knjige', and 'nalepke'. The 'nalepke' option is selected and expanded to show 'ETI00X - izpis po območju'. This option is further expanded to show 'priprava izpisov' and 'številka |'. The 'priprava izpisov' option is selected and expanded to show two sub-options: 'ETI001 - Fargo, 60x40, postavitvev po področjih' and 'ETI002 - Fargo, 60x40, postavitvev po tekočih št.'. To the right of the main menu, there is a box containing parameters: 'inventarna številka od: 01996003401', 'inventarna številka do: 01996003450', 'številka serijske publikacije: 6', 'upoštevanje kopij (D/N): D', and 'čas aktiviranja: _____'. At the bottom left, there are 'd', 'd', and 'izhod' options.

Slika 7.1 - 1: Parametri za ETI00X

Nalepke so urejene naraščajoče po inventarnih številkah in lahko vsebujejo naslednje podatke:

- postavitev po področjih:
 - ime knjižnice/ustanove
 - oznaka podlokacije (element l podpolja 996/997d)
 - interna oznaka (element i podpolja 996/997d)
 - UDK prosti pristop (element u podpolja 996/997d)
 - ABC in druge oznake - 1. del (element a podpolja 996/997d)
 - ABC in druge oznake - 2. del (element 5 podpolja 996/997d)
 - številčenje v signaturi - oznaka dela (element x podpolja 996/997d)
 - vrstilec UDK (podpolje 675a)
 - črtna koda (vrsta črtna kode je odvisna od izbire tiskalnika)
 - inventarna številka

- postavitve po tekočih številkah:
 - ime knjižnice/ustanove
 - oznaka podlokacije (element l podpolja 996/997d)
 - interna oznaka (element i podpolja 996/997d)
 - format (element f podpolja 996/997d)
 - tekoča številka (element n podpolja 996/997d)
 - številčenje v signaturi (element s podpolja 996/997d)
 - številčenje v signaturi - oznaka dela (element x podpolja 996/997d)
 - dvojnica (element d podpolja 996/997d)
 - vrstilec UDK (podpolje 675a)
 - črtna koda (vrsta črtne kode je odvisna od izbire tiskalnika)
 - inventarna številka.

Oznake podlokacij in interne oznake, ki se ponavadi vnašajo kodirano, je možno na nalepkah izpisovati razrešeno (npr. oznako podlokacije 99Xd\lk lahko izpišemo kot "knjižnica").

O velikosti nalepke se je potrebno dogovoriti pred instalacijo.

7.1.1 Opis parametrov

Po izbiri nalepke (npr. ETI001) določimo še vrednosti parametrov (gl. sliko 7.1 - 1).

Inventarna številka od

S tem parametrom določimo začetno inventarno številko. Vpišemo jo z vodečimi ničlami.



Primer:

inventarna številka od: *01996003401*

Inventarna številka do

Določimo končno inventarno številko. Vpišemo jo z vodečimi ničlami.



Primer:

inventarna številka do: *01996003450*

Številka serijske publikacije

Če izpisujemo nalepke za serijske publikacije, vnesemo številko posameznega zvezka v določenem letniku (podpolje 997m). Izpis številke je možen le, če uporabljamo črtno kodo tipa Code 93, vendar izpisa te črtne kode ne podpirajo vsi tiskalniki.




Primer:

številka serijske publikacije: 6

Upoštevanje kopij (D/N)

Določimo, ali želimo kopije nalepk (*D*) ali ne (*N*). Privzeta vrednost je *D*. Število kopij nalepk se za posamezno knjižnico določi ob pripravi zapisnika za vnos podatkov o stanju zaloge.



Slika 7.1 - 2: Izpis s tiskalnikom Fargo