

13.2 IZBIRA ŠTEVCEV

S števcami lahko v *postopku inventarizacije gradiva* določamo:

- inventarne številke
- tekoče številke v signaturi
- številke za izposojajo

V urejevalniku **Polje 996/997** se kot privzeta vrednost ponudijo števcami, katerih pogoji ustrezajo podatkom o gradivu. Iz spustnih seznamov lahko izberemo tudi druge števice, ki smo jih pripravili. Številke določimo z gumbom **Določi številke**. Naenkrat se določita inventarna številka in tekoča številka v signaturi. Prav tako se določi številka za izposojajo pri monografskih publikacijah, medtem ko se pri serijskih publikacijah številka za izposojajo določi, če je v polju 997m vpisana prejeta številka, in v kontroli dotoka ob prejemu vsakega zvezka.

Postopek

1. V urejevalniku **Polje 996/997** kliknemo gumb **Določi številke**.

Določijo se številke. Če je katera že določena, nas program na to opozori.

Tekoči datum se prenese v datum inventarizacije, če datuma pred tem nismo vpisali.

Na osnovi datuma inventarizacije in podatka o obdobju hranjenja v polju 998 se izračuna tudi datum odpisa serijske publikacije.

13.2.1 Programska izbira števcami

S parametroma v inicializacijski datoteki je pri metodi **Določi številke**, ki je dostopna preko gumba v urejevalniku **Polje 996/997**, omogočena programska izbira števcami za inventarne in tekoče številke v signaturi pri urejanju polj 996/997. Program glede na pogoje poišče in izbere ustreznega števca, po katerem se določi številka:

- Če program ne najde ustreznega števca, se izpiše sporočilo.
- Če smo glede na pogoje sami izbrali neustreznega števca za tekoče številke, ga program zamenja z ustreznim. Števec za inventarne številke, ki smo ga vpisali ročno, ostane, tudi če ne ustreza pogojem.
- Če je številka že določena, se izpiše sporočilo.

Glede na to nastavitve obstaja razlika pri kopiranju med polji 996/997:

- Če programska izbira števca ni nastavljena, se vedno, ne glede na pogoje, kopira števec, po katerem se nato določi nova številka.
- Če je programska izbira števcami nastavljena, se pri vsakem polju, glede na pogoje, na novo izbere števec, po katerem se določi številka.