

## 6.9 SORTIRANJE POLJA

U cilju veće preglednosti, polja 996/997 možemo u bibliografskom zapisu sortirati po određenom redosledu programski ili ih možemo urediti ručno.

---

### 6.9.1 Programsko sortiranje polja 996/997

#### *Postupak*

1. U klasi **Građa** potražimo i izaberemo građu.
2. Izaberemo metodu **Objekt / Sortiraj polja 996/997**.

Otvora se editor **Sortiranje polja 996/997** gde upišemo podatke po kojima želimo da sortiramo polja 996/997.

Polja 997 možemo sortirati po godini, godištu i oznaci primerka (k, j, c).

Polja 996 možemo razvrstati na tri načina:

- d\l, d\i, f (oznaka podlokacije, interna oznaka i inventarski broj),
- d\l, d\i, d\x (oznaka podlokacije, interna oznaka i numerisanje u signaturi – oznaka dela),
- d\l, d\i, c, d\x (oznaka podlokacije, interna oznaka, oznaka primerka i numerisanje u signaturi – oznaka dela)

Podrazumevana vrednost je *l,i,c,x* i nju možemo promeniti.



Primer:

Ako polja želimo da sortiramo po podlokaciji, internoj oznaci i inventarskom broju, upišemo *l,i,f*.

3. Kliknemo dugme **U redu**.

Polja 996/997 sortiraju se s obzirom na izabrane podatke.

---

### 6.9.2 Ručno sortiranje polja 996/997

Redosled polja 996/997 možemo odrediti ručno.

#### *Postupak*

1. U klasi **Građa** potražimo i izaberemo građu.
2. Izaberemo metodu **Objekt / Ručno sortiraj polja 996/997**.

Otvora se prozor **Sortiranje polja 996/997** u kojem su prikazana sva polja na grafi. Polje označimo i klikom na dugme **Gore** ili dugme **Dole** premestimo ga na drugo mesto.

Ako želimo da pomerimo polje za više od jednog mesta, upišemo odgovarajući broj kod "Broj mesta".

3. Podatke pohranimo.

U tako određenom redosledu polja 996/997 pohranjuju se u bazu podataka.