

Е.2 ВЪВЕЖДАНЕ НА ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИЗХОД

Дефинирайте критерии за подбор на данни в прозореца **Въведете параметри за изготвяне на изход**.

При дефинирането на параметрите, обърнете внимание на съответствието при определяне на избрания период за фактурата.

Необходимо е да се осигури съответствие между датата на фактурата, сметките, определени във фактурата и датата на инвентирание в полетата 996, в които са въведени данните от фактурата. Трите дати трябва да принадлежат към един и същ период.

Е.2.1 Изходи ACQ-UF-01, ACQ-UF-02, ACQ-UF-05 и ACQ-UF-06

За изходите ACQ-UF-01, ACQ-UF-02, ACQ-UF-05 и ACQ-UF-06 може да се дефинират следните параметри:

- "Статус"

Дефинирайте статус на фактурата, данните от която ще се отразяват в изхода.

Предефинираната стойност е *платено*. Данните са задължителни.

- "Платено"

С въвеждането на датата на плащане на фактурата може да определите периода, данните от който трябва да се отразяват в изхода.

- "Дата на справочен документ"

С въвеждане на датата на подаване на получена фактура може да определите периода, данните от който трябва да се отразяват в изхода.

- "ID"

Диапазонът от номера, които е определен за фактурите може да се дефинира така, че да съответства на настройката на брояча на фактурите.

Е.2.2 Изходи ACQ-UF-03 и ACQ-UF-04

За изходите ACQ-UF-03 и ACQ-UF-04 може да се дефинират следните параметри:

- "Статус"

Дефинирайте статус на авансовото плащане, данните от което ще се отразяват в изхода. Предефинираната стойност е *платено, въведена фактура, платена фактура, променено на надплащане*. Данните са задължителни.

- "Дата на статуса"

С въвеждането на датата на плащане на авансовото плащане може да определите периода, данните от който трябва да се отразяват в изхода.

- "Дата на справочен документ "

С въвеждане на датата на подаване на получено авансово плащане може да определите периода, данните от който трябва да се отразяват в изхода.

- "ID"

Диапазонът от номера, които е определен за авансовите плащания може да се дефинира така, че да съответства на настройката на брояча на фактурите.

Е.2.3 Изход ACQ-UF-07

За изхода ACQ-UF-07 може да се дефинират следните параметри:

- "Доставчик (ACQ)"

Ролята на доставчика (ACQ) се уточнява.

- "Неактивен"

Уточнява се стойност *Не*.