

996/997 q – СТАТУС

Данните за статуса се въвеждат, само когато трябва да се означае, че определена физическа единица от библиотечния материал има особен статус или е обект на особена процедура.

Тези подробни данни са един от критериите, които се използват в алгоритъма за попълване на подполе 998с на споделено ниво и това се отразява върху показването на данните за достъпност в сведенията за фонда в *COBISS/OPAC*.

Ако подполе 996/997q съдържа една от стойностите от "1" до "14", "+" или "-", единицата не може да се заема.

Данните се въвеждат в кодиран вид. Предефинираната кодова таблица е единна.

1	<i>поръчано</i>
2	<i>обработка се</i>
3	<i>на подвързия</i>
4	<i>инвентаризация</i>
5	<i>пренасочено</i>
6	<i>повреден екземпляр</i>
7	<i>замяна</i>
8	<i>липса</i>
9	<i>отчислено</i>
10	<i>рекламирано</i>
11	<i>не е получено (въпреки интервенцията)</i>
12	<i>изчерпано</i>
13	<i>изпратено по обмен</i>
14	<i>друго</i>
+	<i>свободно за обмен</i>
-	<i>дезидерат</i>

Код "5" – *пренасочено* не се въвежда когато библиотечната единица е пренасочена (обикновено за по-дълго време) на място, където е възможно автоматизирано заемане. В този случай се попълва само подполе 996/997e – *Пренасочване на библиотечната единица*.

Когато библиотечната единица е пренасочена временно (напр. отдалечено хранилище, изложба) на място, където заемането е невъзможно, в подполе 996/997q се попълва код "5 - *пренасочено*". Ако съществуват повече от едно местоположения, се попълва и подполе 996/997e - *Пренасочване на библиотечната единица*.

Означението "+" означава, че екземплярът е свободен за обмен, а означението "-", че се търси екземпляр от друга институция.

Елементи и дължина

Подполето няма елементи.

ПРИМЕРИ

1.

996	□1	q- <i>(дезидерат)</i>
-----	----	---------------------------------

2.

996	□1	q1 <i>(поръчано)</i>
-----	----	--------------------------------

3.

996	□1	dIČy2\п8111 f100001965
996	□1	dIČy2\п8111\da f100001966 q+ <i>(Екземплярът е свободен за обмен.)</i>