

996 m – ИЗТОЧНИК НА ДАННИТЕ

Кодът “с3 – пренос от COBISS3”, въведен в подполе 996m означава, че набавянето на материала е било регистрирано чрез програмния модул *COBISS3/Набавяне* и всички въведени данни в поле 996 са пренесени или допълнени от модула *COBISS/Набавяне*. Тъй като кодът се въвежда или добавя автоматично, той не се въвежда или коригира ръчно.

Кодът “с3” се въвежда в поле 996m:

- след подготвяне и изпращане на поръчка в програмния модул *COBISS3/Набавяне*, тъй като в библиографския запис на локалната библиографска база данни за всяко оформяне на поръчка в поле 996 автоматично се попълват подполетата 996q – *Статус*, 996t – *Дата на статуса* и 996m – *Източник на данните* (виж пример 1);
- след приключване на доставката в модула *COBISS3/Набавяне*, когато съществуващото поле 996, което включва подполетата 996 q- *Статус*, 996t – *Дата на статуса* и 996m – *Източник на данните*, се изтрива от записа с определен COBISS.XX-ID. След това за всеки отделен получен екземпляр се подготвя ново поле 996, в което автоматично се въвеждат елементът *l – означение за вторично местоположение* на подполе 996d – *сигнатура (подреждане)* и подполетата 996v – *Начин на набавяне*, 996w – *Предназначение на набавянето*, 996x – *Номер и дата на поръчката*, 996y – *Номер и дата съпроводителния документ*, 996q – *Статус*, 996t – *Дата на статуса*, 996z – *Доставчик* и 996m – *Източник на данните*, ако преди това не са съществували (виж пример 2);
- след въвеждане на плащане на фактура в модула *COBISS3/Набавяне*, където за всяка отделна фактура в поле 996 на съответния библиографски запис могат да се добавят подполетата 996l – *Номер и дата на фактурата*, 996z – *Стойност (по фактура)*, 9964 – *Финансираща институция*, 9967 – *Номер и дата на служебната фактура*, 996m- *Източник на данните*, ако преди това не са съществували (виж пример 3);
- когато в модула *COBISS3/Набавяне* документът е означен като изчерпан и в библиографския запис от локалната база данни е подготвено поле 996, в което автоматично се попълват подполетата 996m – *Източник на данните*, 996q – *Статус* (въвежда се код “12”- *изчерпан*), 996 t- *Дата на статуса* и 996z – *Доставчик* (виж пример 4).

Елементи и дължина

Подполето няма елементи.

ПРИМЕРИ

1.

996	□2	q1 t20020510 mc3
<i>(Автоматично попълване на подполета в поле 996 при подготвяне на поръчка в модул COBISS3/Набавяне.)</i>		

2.

996	□2	d/OK mc3 q2 t20020510 va wa xb02-00173\е20020510 yg02-00106/1/OK/2\h20020515 2CZ
<i>(Автоматично попълване на подполетата в поле 996 при приключване на фактурата в модул COBISS3/Набавяне.)</i>		

3.

996 □2 **d/OK mc3 q2 t20020510 va wa xb02-00173\e20020510 yg02-00106/1/OK/2\h20020515 2CZ 1m127/02\q20020520 3SIT 3.743,25 4MZK-KNJIGE 7102-00073\220020521**

(Автоматично попълване на подполета в поле 996 след въвеждане на плащането на фактурата в модул COBISS3/Набавяне).

4.

996 □2 **mc3 q12 t20020513 2DZS**

(Автоматично попълване на подполета в поле 996 след отбелязване в модул COBISS3/Набавяне, че библиографската единица е изчерпана.)