

## 996/997 e – PREUSMERAVANJE GRAĐE

Prilikom ustanovljenja novih organizacionih jedinica (podružnica ili odeljenja), često se javlja potreba da u te jedinice premestimo, odnosno preusmerimo, određeni fond građe iz drugih jedinica biblioteke. Budući da podatak o prvobitnoj – "pravoj" lokaciji u potpolju 99Xd, element *l* ne smemo da menjamo, za upis nove oznake lokacije, na koju je građa preusmerena, namenjeno je potpolje 996/997e. U takvim slučajevima, u potpolje 996/997q ne unosimo kod "5" – *preusmereno*. Treba istaći da u slučaju preusmeravanja građe nije reč ni o knjigovodstvenom otpisu građe u jedinici koja je građu preusmerila u novu jedinicu, ni o slučaju poklona drugoj jedinici, a taj se postupak takođe ne unosi ni u evidenciju međuodeljenske pozajmice.

Građa, koja je preusmerena, na novoj lokaciji može ostati duže vremena, a na svoju prvobitnu lokaciju može biti vraćena tek onda kada budemo želeli da je otpišemo – tada će biti potrebno da se izbrišu šifra oznake podlokacije i datum preusmeravanja građe u potpolju 996/997e.

### Elementi & dužina

POTPOLJE/ELEMENT			DUŽINA
e		Preusmeravanje građe	
	<b>E</b>	<i>Oznaka podlokacije</i>	10
	<b>D</b>	<i>Datum preusmeravanja građe</i>	8

## OPIS ELEMENATA

### \E – oznaka podlokacije

Upis oznake podlokacije u element *E* proveravamo lokalnim šifrnikom elementa *l* potpolja 99Xd.

### \D – datum preusmeravanja građe

Datum unosimo prema obliku "DD.MM.GGGG", a prema standardu ISO 2014 datum se prenosi u obliku "GGGGMMDD". Unos datuma se programski kontroliše.

## PRIMERI

1.

996 □ 2 d/TE\u886.3-313.1 f000007857 eENV\D19920601  
(Građa, koja ima oznaku podlokacije TE, preraspoređena je na podlokaciju NV.)