

996/997 q - STATUS

Podatak o statusu unosimo samo onda kada želimo da označimo da određena fizička jedinica građe ima poseban status, odnosno da je u posebnom postupku.

Podatak je jedan od uslova u algoritmu punjenja potpolja 998c na uzajamnom nivou i utiče na ispis podataka o dostupnosti fonda u COBISS+.

Ako se u potpolju 996/997q pojavi jedan od statusa od "1" do "14", "+" ili "-", te se jedinice, po pravilu, ne mogu pozajmljivati.

Podatak unosimo u kodiranom obliku. Šifrarnik je jedinstven.

1	<i>naručeno</i>
2	<i>u obradi</i>
3	<i>na povezu</i>
4	<i>u reviziji</i>
5	<i>preusmereno</i>
6	<i>oštećeno</i>
7	<i>zagubljeno</i>
8	<i>izgubljeno</i>
9	<i>otpisano</i>
10	<i>reklamirano</i>
11	<i>nije primljeno (uprkos intervenciji)</i>
12	<i>rasprodato</i>
13	<i>poslato u razmenu</i>
14	<i>drugo</i>
+	<i>slobodno za razmenu</i>
-	<i>deziderat</i>

Kôd "5" - *preusmereno* ne unosimo ako smo jedinicu preusmerili (obično za duže vremena) na lokaciju gde postoji automatizovana pozajmica. U tom slučaju ispunjavamo samo potpolje 996/997e – *Preusmeravanje građe*.

Kada jedinicu privremeno preusmerimo na drugu lokaciju (npr. udaljeni magacin, izložbeni prostor) gde pozajmica nije moguća, u potpolje 996/997q unosimo kod "5" - *preusmereno*. Ako postoji više takvih lokacija, ispunjavamo i potpolje 996/997e – *Preusmeravanje građe*.

Oznaka "+" označava da je primerak slobodan za razmenu, a oznaka "-" da primerak želimo da dobijemo od drugih ustanova.

Elementi & dužina

Potpolje nema elemente.

PRIMERI

1.

996	□1	q- (<i>deziderat</i>)
-----	----	-----------------------------------

2.

996	□1	q1 (<i>naručeno</i>)
-----	----	----------------------------------

3.

996	□1	dIČy2\n8111 f100001965
996	□1	dIČy2\n8111\da f100001966 q+ (<i>Primerak slobodan za razmenu.</i>)