

6.4 MENJANJE PODATAKA PREKO INVENTARSKOG BROJA ILI BROJA ZA POZAJMICU

Podatke kao što su status (q), preusmeravanje na drugu lokaciju (e\E), datum preusmeravanja (e\D), inventarske napomene (r), ograničenje dostupnosti (u) i stepen dostupnosti (p) možemo menjati preko inventarskog broja ili broja za pozajmicu. Možemo odrediti i potpolja koja će se pri tom kontrolisati. Postupak je sledeći:

- izaberemo potpolja koja želimo da promenimo,
- odredimo kontrolna potpolja,
- odredimo vrednosti kontrolnih potpolja (ako npr. za kontrolno potpolje izaberemo status i unesemo vrednost *u obradi*, moći ćemo da menjamo podatke samo u onim poljima 996/997 koja imaju vrednost statusa *u obradi*),
- čitačem očitamo inventarski broj ili broj za pozajmicu i podatke unesemo u izabrana potpolja.

Postupak

1. Označimo klasu **Polje 996/997**.
2. Izaberemo metodu **Klasa / Promeni podatke: q, e\E, e\D, r, u ili p**.
Otvara se prozor **Polje 996/997** gde označimo potpolja koja želimo da promenimo.
3. Kliknemo dugme **U redu**.
Otvara se prozor **Polje 996/997** gde označimo kontrolna potpolja.
4. Kliknemo dugme **U redu**.
Otvara se prozor **Kontrolni parametri** gde unosimo vrednosti u izabrana kontrolna potpolja.



Upozorenje:

Ako nismo izabrali nijedno kontrolno potpolje, prozor se ne otvara.

5. Kliknemo dugme **U redu**.
Otvara se prozor **Polje 996/997**.
6. Očitamo inventarski broj ili broj za pozajmicu i unesemo podatke u izabrana potpolja.



Upozorenje:

Ako status želimo da brišemo, polje za unos kod "Status (q) ostavimo prazno.

**Upozorenja:**

Ako status ima vrednost otpisano i datum statusa nije u tekućoj kalendarskoj godini, status više ne možemo da menjamo.

Inventarske napomene (r), koje unosimo, zapisuju se ispred napomena koje su možda već unete.

Ako unosimo inventarsku napomenu u vezi sa statusom otpisano, zagubljeno ili izgubljeno i želimo da se stare napomene sačuvaju, na početku napomene moramo upisati znak "+". Ako treba da se sačuva samo napomena koju unosimo prilikom otpisa, znak "+" ne upisujemo.

7. Kliknemo dugme **Nastavi.**

Podaci se pohranjuju. Prozor ostaje otvoren. Očitavamo sledeći inventarski broj ili broj za pozajmicu. Upisane vrednosti se sačuvaju, a možemo ih i menjati.

Kada je reč o jedinici kompleta, podaci u polju 996/997 se ne menjaju, osim ako polje 996 ima neki od statusa koji je određen u inicijalizacionoj datoteci. Tada se status (q) može obrisati ili promeniti u prozoru **Formiranje kompleta**. Parametar može da se podesi u inicijalizacionoj datoteci u kojoj polja 996 nastaju programski u postupku nabavke građe u segmentu *COBISS3/Nabavka* (postupak je opisan u priručniku *COBISS3/Nabavka*, v. pogl. 3.4.8.1), a omogućuje brisanje i promenu statusa i u polju 996 koje smo ručno dodali. Ako postupak ne može da se izvede, jedinicu moramo najpre izdvojiti iz kompleta.

6. i 7. tačku ponavljamo dok ne obradimo sva polja 996/997.

**Upozorenje:**

Ako smo odredili kontrolna potpolja, podaci se pohranjuju samo u ona polja 996/997 koja ispunjavaju uslove. Ako polje ne ispunjava uslove, ispisuje se poruka.

8. Kliknemo dugme **Završi.**

Otvora se prozor u kojem su prikazana sva polja 996/997 u kojima smo promenili podatke.

**Upozorenje:**

Ako je u COBISS2 premašena dozvoljena dužina jednog ili više zapisa, treba kreirati dodatni lokalni zapis ili više zapisa i preneti deo fonda.

Ako su polja 996/997 na radnoj površini, promene se osvežavaju.