



7.10 PODEŠAVANJE PARAMETARA EDITORA ZAPISA

Radni prostor u interfejsu za katalogizaciju može se prilagoditi.

Podrazumevana vrednost parametara radnog prostora deli prozor interfejsa na editor u levom potprozoru i na spremište zapisa u desnom potprozoru. Ako želimo da promenimo radni prostor tako da editor zapisa bude u desnom, a spremište zapisa u levom potprozoru, izaberemo metodu **Podešavanja / Zameni sadržaj potprozora**.

Ako želimo da imamo samo levi potprozor, na ivici za pomeranje, koja razgraničava potprozore, kliknemo ikonu  (strelica je okrenuta udesno). Ako kliknemo ikonu  (strelica je okrenuta ulevo), ostaje otvoren samo desni potprozor.

U prvom redu editora ispisan je identifikacioni broj zapisa, a ispod njega su razvrstana polja u suženom prikazu i rastućem redosledu. U suženom prikazu prikazani su samo brojevi polja s numeričkim vrednostima indikatora, ako oni postoje.

Ako u editoru, pored oznaka polja, potpolja, indikatora i kodova želimo da ispišemo i njihova značenja, odnosno nazive, u meniju **Podešavanja** označimo sledeće okvire za aktiviranje:

- "Ispiši nazive polja i potpolja"
- "Ispiši značenje indikatora"
- "Ispiši značenje kodova" (podešavanje važi i za spremište zapisa i prikazivač)



Savet:

Ako u meniju **Podešavanja** ne označimo okvir za aktiviranje "Ispiši nazive polja i potpolja", u editoru zapisa ispisuju se nazivi polja i potpolja u ekranskom savetu onda kada kursorom miša pokažemo na određeno polje, odnosno potpolje.

Ako želimo da je u editoru uvek prošireno samo određeno polje, u meniju **Podešavanja** označimo okvir za aktiviranje "Proširi samo izabrano polje".

Ako želimo da se zapis u editoru uvek otvori u proširenom obliku, u meniju **Podešavanja** označimo okvir za aktiviranje "Otvori zapis u proširenom obliku".

Ako želimo da u editoru budu istaknute promene koje smo uradili u zapisu, u meniju **Podešavanja**, označimo okvir za aktiviranje "Pokaži promene". Promenjena polja, potpolja i indikatori su zatim obojeni **žuto**.

Ako želimo da se programski proveri da li je tekst, koji unosimo u polje za unos, pravilno napisan, u meniju **Podešavanja** označimo okvir za aktiviranje "Program za proveru pravopisa (spell checker)" (v. pogl. 7.3.1.2).

Ako se slika polja i potpolja u editoru pokvari, u editoru je osvežavamo tako što izaberemo metodu **Pogled / Osveži editor**.