

1.4 UNOS DIJAKRITIČKIH ZNAKOVA

Programska oprema COBISS2/Ispisi omogućuje unos i pretraživanje podataka koji se sastoje od slova s dijakritičkim znacima (kvačice, apostrofi, posebni znaci drugih abeceda). Unos dijakritičkih znakova omogućuje kombinacija tri tipke koje pritiskamo po sledećem redosledu:

- tipka **Tab** (tabulator),
- tipka s dijakritičkim znakom,
- tipka sa osnovnim znakom.

Ako želimo npr. da ispišemo slovo **u** s preglasom **ü**, uzastopce pritisnemo tipke: **Tab**, **:** i **U**. Tabela dijakritičkih znakova data je u *Dodatku A*.

U pogledu na unos znakova, razlikujemo dva tipa tastature: **COBISS** i **američku** (za slike tastatura vidi priručnik *Dodatak A*). Tip tastature biramo, odnosno menjamo, u prozoru za podešavanje koji se otvara ako u meniju **rad** s **datotekama** izaberemo opciju **podešavanje** (vidi poglavlje 3.9).

Češće koristimo COBISS tastaturu, s tim što za unos jednog COBISS znaka pritisnemo samo jednu tipku. Za znake upitnik **?**, uglasta zagrada **[i]**, izvijena zagrada **{ i }**, apostrof **'**, znak navoda **”**, kosa crta **/**, dvotačka **:** i tačka zarez **;** moramo najpre jedanput, odnosno dva puta da pritisnemo tipku **Tab**, a potom tipku za izabrani znak.

U slučaju američke tastature, postupak je suprotan. Za unos COBISS znakova (šuštavi glasovi), moramo da upotrebimo odgovarajuću kombinaciju tipki.

Razlike između COBISS i američke tastature date su u sledećoj tabeli.

ispisan znak	COBISS tastatura	američka tastatura
č	;	 v c
Č	:	 v C
ć	'	 ' c
Ć	”	 ' C
đ	]	 - d
Đ	}	 - D
š	[	 v s
Š	{	 v S
ž	/	 v z
Ž	?	 v Z
[	 [	[
{	 {	{
]	]	]
}	 }	}
;	  ;	;
:	  :	:
'	  '	'
”	  ”	”
/	  /	/
?	 ?	?

Slika 1.4 - 1: Razlike između COBISS i američke tastature