

13.2 IZBOR NUMERATORA

U postupku inventarisanja građe numeratorima možemo da odredimo:

- inventarske brojeve,
- tekuće brojeve u signaturi,
- brojeve za pozajmicu.

U editoru **Polje 996/997**, kao podrazumevana vrednost predlažu se numeratori čiji uslovi odgovaraju podacima o građi. Iz padajućih spiskova možemo da izaberemo i druge numeratore koje smo pripremili. Brojeve određujemo dugmetom **Odredi brojeve**. Odmah se određuju inventarski broj i tekući broj u signaturi. Isto tako određuje se broj za pozajmicu kod monografskih publikacija, dok se kod serijskih publikacija broj za pozajmicu određuje ako je u potpolju 997m upisan primljeni broj i u kontroli dotoka prilikom prijema svake sveske.

Postupak

1. U editoru **Polje 996/997** kliknemo dugme **Odredi brojeve**.

Brojevi se odrede. Ako je neki već određen, program nas na to upozorava.

Tekući datum se prenese u datum inventarisanja, ako ga nismo pre toga upisali.

Na osnovu datuma inventarisanja i podatka o periodu čuvanja, u polju 998 izračunava se i datum otpisa serijske publikacije.

13.2.1 Programski izbor numeratora

Parametrima u inicijalizacionoj datoteci, kod metode **Odredi brojeve**, koja je dostupna preko dugmeta u editoru **Polje 996/997**, omogućen je programski izbor numeratora za inventarske i tekuće brojeve u signaturi kod uređivanja polja 996/997. S obzirom na uslove, program potraži i izabere odgovarajući numerator po kojem se odredi broj:

- Ako program ne nađe odgovarajući numerator, ispisuje se poruka.
- Ako smo, s obzirom na uslove, sami izabrali neodgovarajući numerator za tekuće brojeve, program ga zamenjuje odgovarajućim numeratorom. Numerator za inventarske brojeve, koji smo upisali ručno, ostaje iako ne odgovara uslovima.
- Ako je broj već određen, ispisuje se poruka.

S obzirom na to podešavanje, postoji razlika u kopiranju između polja 996/997:

- Ako programski izbor numeratora nije podešen, bez obzira na uslove, uvek se kopira numerator po kojem se potom odredi novi broj.

- Ako je programski izbor numeratora podešen, kod svakog polja, s obzirom na uslove, iznova se izabere numerator po kojem se odredi broj.