

A.2 VARIJABLE

Varijable su delovi definicija ispisa koji definišu tekst u ispisu (npr. u dokumentu, statistici itd.). Varijablama, korisnici mogu da definišu vrednosti po sopstvenoj i potrebi.

Varijable, koje priprema IZUM, pohranjene su u grupi sistemskih definicija varijabli u segmentu COBISS3/Ispisi. Ako želimo da promenimo vrednost određene varijable, definiciju te varijable kopiramo u grupu korisničkih definicija varijabli i tamo ih uredimo.

Za uređivanje definicija varijabli potrebna nam je privilegija RPT_VAR – ažuriranje varijabli i sortiranje.

A.2.1 Sistemske definicije

U tabeli A.2-1 prikazane su varijable za fond koje su definisane u segmentu COBISS3/Ispisi. U prvom stupcu ispisan je naziv varijable, u drugom stupcu ispisan je njena vrednost, a u trećem stupcu nabrojani su ispisi u kojima se ta varijabla uvažava.

Tabela A.2-1: Varijable za segment COBISS3/Fond

Naziv	Vrednost	Upotreba
1) Zapisnik o preuzimanju – TIP_REDA		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju
2) Zapisnik o preuzimanju – OZNAKA_LOK		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju
3) Zapisnik o preuzimanju – VPR_ID		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju
4) Zapisnik o preuzimanju – VPOS_ID		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju
5) Zapisnik o preuzimanju – SIFRA_ARTIKLA		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju
6) Zapisnik o preuzimanju – AMORTIZACIONA_GRP		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju

7) Zapisnik o preuzimanju – VRSTA_KOPL		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju
8) Zapisnik o preuzimanju – KONTO		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju
9) Zapisnik o preuzimanju – STANJE_OS		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju
10) Zapisnik o preuzimanju – KOREKCIJA_VREDNOSTI		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju
11) Zapisnik o preuzimanju – KOREKCIJA_VREDNOSTI_1		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju
12) Zapisnik o preuzimanju – KONSTANTA_PRE_I N		Eksport podataka u formatu MFERAC – zapisnik o preuzimanju

A.2.2 Korisničke definicije

Varijablama određujemo nove vrednosti u segmentu COBISS3/Ispisi. Segment je dostupan iz brauzera izborom **Ispisi / Segment Ispisi**.

Ako varijabli želimo da odredimo novu vrednost, koja treba da se uvažava u ispisu, definiciju te varijable, koja je pohranjena u grupi *sistemskih definicija* varijabli, prekopiramo u grupu *korisničkih definicija* varijabli i tamo je uredimo.

Postupak

1. U potprozoru **Grupe definicija** otvorimo direktorijum **Varijable / Sistemske definicije / MFerac**.
U desnom potprozoru ispisuje se spisak definicija izabrane grupe.
2. U spisku definicija varijabli označimo definiciju varijable kojoj želimo da odredimo novo vrednost.
3. Izaberemo metodu **Uređivanje / Kopiraj**.
4. U potprozoru **Grupe definicija** otvorimo direktorijum **Varijable / Korisničke definicije / MFerac** u kojem ćemo pohraniti korisničku definiciju varijable (ako direktorijum **MFerac** još ne postoji, oblikujemo ga tako što označimo direktorijum **Korisničke definicije** i izaberemo metodu **Grupa / Nova**).
5. Izaberemo metodu **Uređivanje / Zalepi**.

6. U potprozoru **Definicije izabrane grupe**, u spisku definicija varijabli označimo definiciju varijable kojoj želimo da odredimo novu vrednost.
7. Izaberemo metodu **Definicija / Karakteristike**.
Otvora se prozor **Definicija varijable**.
8. Promenimo podatke. Kod "Naziv" možemo da promenimo naziv varijable, a kod "Vrednost" njenu vrednost.
9. Pohranimo podatke.